

## 1 **Bosse\_tools 10 – OpenDcl-und WIBU-Runtime müssen manuell aktualisiert werden**

Die aktuellen **OpenDcl-Runtime-Dateien** können durch die Update-Dateien (\*.btu) der *Bosse\_tools 10* nicht automatisch aktualisiert werden, weil zur Laufzeit der *Bosse\_tools 10* ein Schreibschutz besteht.

Aus diesem Grund werden zusätzliche ZIP-Dateien zur Verfügung gestellt, die manuell entpackt werden müssen, unter [http://www.bosse-engineering.com/bosse\\_tools/download.html](http://www.bosse-engineering.com/bosse_tools/download.html)

### 1.1 **OpenDcl-Runtime-Dateien**

„**Bosse\_tools\_10\_OpenDcl\_ACAD\_2018\_BricsCAD\_V18.zip**“

**Wann muss die Datei entpackt werden?**

- Wenn Sie **AutoCAD 2018** verwenden und die Datei .../Bosse\_tools 10/OpenDcl/**OpenDCL.(x64).22.arx** nicht vorhanden ist.
- Wenn Sie **BricsCAD V18** verwenden und die Datei .../Bosse\_tools 10/OpenDcl/ **OpenDCL.(x64).18.brx** nicht vorhanden ist.

**Wohin muss die Datei entpackt werden?**

In die Verzeichnisebene, auf der sich das Programmverzeichnis **Bosse\_tools 10** befindet (vorhandene Dateien werden überschrieben). **Hinweis: alle AutoCAD- oder BricsCAD-Versionen, die auf das Bosse\_tools 10 - Programmverzeichnis zugreifen müssen beendet sein.**

**Was passiert, wenn diese Dateien nicht vorhanden sind?**

Derzeit wird die *ToolBox* nicht funktionieren, beim Programm CAE kann kein Koordinaten-Übersichtsfenster angezeigt werden.

**Wann gibt es wieder eine neue ZIP-Datei mit OpenDcl-Runtime-Dateien?**

Zu Jeder neuen Version AutoCAD oder BricsCAD.

### 1.2 **WIBU-Runtime**

Die aktuelle **WIBU-Runtime** kann durch die Update-Dateien (\*.btu) der *Bosse\_tools 10* nicht automatisch aktualisiert werden, weil zur Laufzeit der *Bosse\_tools 10* ein Schreibschutz besteht.

„**Bosse\_tools\_10\_WIBU-Runtime\_6\_40.zip**“

**Wann muss die Datei installiert werden?**


- Nur wenn Sie WIBU-Lizenzen verwenden.
- Nur wenn Ihre vorhandene Datei .../Bosse\_tools 10/Lizenz/WIBU-Software/**WkRuntime.exe** unter Ihrer aktuellen Windowsversion nicht mehr funktioniert (derzeit ist die Datei **WkRuntime.exe** in der **Version 6.00a** vorhanden, in der ZIP-Datei ist die aktuelle **Version 6.40** enthalten)

**Wohin muss die Datei entpackt werden?**

In die Verzeichnisebene, auf der sich das Programmverzeichnis **Bosse\_tools 10** befindet (vorhandene Dateien werden überschrieben).

### 1.3 **Prüfungen auf die aktuellen Version**

Mit dem BricsCAD-Release V18 wurde in die *Bosse\_tools 10* eine Prüfung eingeführt, die einen Hinweis darauf geben, dass die OpenDcl-Runtime-Dateien aktualisiert werden müssen.



*Meldung unter BricsCAD V18, wenn z.B. die Tool-Box gestartet wird oder das Koordinatenübersichtsfenster des Programms CAE. Wenn diese Meldung erscheint muss verfahren werden, wie unter 1.1 beschrieben.*