

1 **Bosse_tools 10 – Datei-Lizenz, Autorisierung**

Mit Hilfe einer Lizenzdatei können Datei-Lizenzen an einem Rechner verwendet werden. Diese Rechner muss **autorisiert** sein die Lizenzdatei zu nutzen, die Autorisierung kann von Rechner zu Rechner weitergegeben werden.

1.1 **Lizenzanforderung**

Mit dem Programm „**Lizenzanforderung**“ kann eine vorhandene Lizenzdatei mit zusätzlichen Lizenzen erweitert werden oder es kann eine Anforderung für eine neue Lizenzdatei erstellt werden. Starten Sie das Programm mit der Eingabe von „**jbl**“ in der Eingabeaufforderung und entnehmen Sie weitere Informationen der Online-Hilfe.

z.B. .../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/FILE-Anforderung-Lizenzdatei/ **FILE_66-47323215_Bosse_tools_10.txt**

Senden sie die erstellte Lizenzanforderungsdatei per Email an lizenz@bosse-engineering.com. Daraufhin erhalten Sie die notwendige Lizenzdatei, diese muss in folgendem Verzeichnis gespeichert werden:

z.B. .../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name] / **FILE_66-47323215_Bosse_tools_10.liz**

1.2 **Autorisierung, erstellen der Anforderungsdatei**

Mit dem Programm „**Datei-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ können Sie eine Anforderungsdatei für die Autorisierung zur Nutzung der Lizenzdatei erstellen, starten Sie das Programm mit „**jbla**“ in der Eingabeaufforderung und entnehmen Sie weitere Informationen der Online-Hilfe.

.../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name]/FILE-Anforderung-Autorisierung/

FILE_66-47323215_Bosse_tools_10_Anforderung-Autorisierung.txt

1.3 **Autorisierungsdatei**

1.3.1 **Erstautorisierung**

Wenn die Lizenzdatei noch nicht auf einem Rechner autorisiert ist, dann senden Sie die Anforderungsdatei per Email an lizenz@bosse-engineering.com. Daraufhin erhalten Sie die notwendige Autorisierungsdatei.

FILE_66-47323215_Bosse_tools_10_Autorisierung.txt

1.3.2 **Autorisierung weiterer Rechner**

Wenn auf einem Rechner A eine Autorisierung vorhanden ist, dann gehen Sie in folgenden Schritten vor:

- Kopieren Sie die Lizenzdatei von Rechner A in Ihr Bosse_tools 10 – Programmverzeichnis:
z.B. .../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name] / **FILE_66-47323215_Bosse_tools_10.liz**
- Auf Ihrem Rechner wird das Programm „**Datei-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ mit „**jbla**“ in der Eingabeaufforderung gestartet, es wird eine Anforderungsdatei erstellt:
z.B..../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name]/FILE-Anforderung-Autorisierung/
FILE_66-47323215_Bosse_tools_10_Anforderung-Autorisierung.txt
Die Anforderungsdatei wird auf Rechner A in folgendes Verzeichnis gespeichert:
z.B..../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name A]/FILE-Weitergabe-Autorisierung/
FILE_66-47323215_Bosse_tools_10_Anforderung-Autorisierung.txt
- Auf Rechner A wird mit dem Programm „**Datei-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ im Bereich "Autorisierung weitergeben" die Autorisierungsdatei im folgenden Verzeichnis erstellt:
z.B..../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name A]/FILE-Weitergabe-Autorisierung/[YYMMDD]/
FILE_66-47323215_Bosse_tools_10_Autorisierung.txt

1.4 **Autorisierung**

Speichern Sie die Autorisierungsdatei in folgendes Verzeichnis:

.../Bosse_tools 10/Lizenz/FILE/[PC-Name]/FILE-Autorisierung/

FILE_66-47323215_Bosse_tools_10_Autorisierung.txt

Es wird das Programm „**Datei-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ mit „**jbla**“ in der Eingabeaufforderung gestartet und die Autorisierung kann abgeschlossen werden.