

1 **Bosse_tools 10 – Updates**

Im Internet werden unter folgender Adresse, wenn vorhanden die aktuellen Update-Dateien der *Bosse_tools 10* zur Verfügung gestellt:

http://www.bosse-engineering.com/bosse_tools/download.html

1.1 Updates

Update-Datei, z.B. "**update_10_161015.btu**"

Voraussetzung für die Installation: es muss die aktuellste Version der *Bosse_tools 10* installiert sein

1.2 Mini-Updates

Mini-Update-Datei, z.B. "**update_10_161015_161030.btm**"

Voraussetzung für die Installation: die aktuellste Update-Datei ist bereits installiert, weil das Mini-Update nur Ergänzungen zum letzten Update enthält.

1.3 Namenskonventionen

- hinter dem ersten Tiefstrich steht die Version (10)
- hinter dem zweiten Tiefstrich steht das **Datum des Updates**, z.B. 161015 => 15. Oktober 2016
- **Mini-Update**: hinter dem dritten Tiefstrich steht das Datum des Mini-Updates.

1.4 Installation von Update-Dateien

Die Update-Dateien werden in das *Bosse_tools 10* - Update-Verzeichnis gespeichert, beim Start von BricsCAD / AutoCAD werden diese automatisch installiert.

Wo sich das Update-Verzeichnis befindet kann im Programm „**Pfadeinstellungen**“ nachgeschaut werden, starten Sie das Programm durch die Eingabe von „**jbp**“ in der Eingabeaufforderung.

Wenn das aktuelle Update und das aktuelle Mini-Update in das *Bosse_tools 10* Update-Verzeichnis gespeichert werden, dann wird die richtige Reihenfolge der Installation durch die *Bosse_tools* automatisch vorgenommen.

Update-Dateien können mit dem Programm „**Update-Status - Versionshinweise**“ auch manuell geladen und installiert werden. Starten Sie das Programm durch die Eingabe von „**jbu**“ in der Befehlszeile und beachten Sie die Online-Hilfe.

Info	Datum	Datei
Bosse_tools 10	01. Oktober 2016	Bosse_tools_10_161001.exe
Update	06. Oktober 2016	update_10_161006.btu
ergänzendes Mini-Update	07. Oktober 2016	update_10_161006_161007.btm

(Beispiel Update-Status und Versionshinweise)