

1 Bosse_tools 10 – Umstellung von Bosse_tools 9

1.1 Installation

Wenn bei der *Bosse_tools 10* - Installation bereits die *Bosse_tools 9* installiert sind, dann werden automatisch alle alten *Bosse_tools 9* – Menü's, Supportpfadeinträge usw. entfernt.

Siehe auch **Bosse_tools 10 - Installation.pdf**

1.2 Benutzereinstellungen

Die Benutzereinstellungen und Standard-Einstellungen können mit dem Programm „**Benutzereinstellungen**“ aus dem alten *Bosse_tools 9* - Verzeichnis importiert werden. Starten Sie das Programm durch die Eingabe von „**jbb**“ in der Befehlszeile und verwenden Sie die Aufgaben „**Standard-Einstellungen**“ und „**Import**“. Nähere Informationen entnehmen Sie der Online-Hilfe.

1.3 Lizenzen

1.3.1 WIBU-Lizenzen

Wenn Sie bereits WIBU-Lizenzen für die *Bosse_tools 9* in Verwendung haben werden Ihnen diese Lizenzen in Form aktueller **Bosse_tools 10** - Lizenzdateien zur Verfügung gestellt.

Siehe auch **Bosse_tools 10 - WIBU-Lizenz.pdf**

1.3.2 Netzwerk-Lizenzen

Wenn Sie bereits Netzwerklicenzen verwenden müssen Sie zuerst mit dem Programm „**Lizenzanforderung**“ die Speicherposition für die Netzwerk-Serverdatei neu bestimmen, starten Sie das Programm mit „**jbl**“ in der Befehlszeile.

Lizenzanforderung erstellen (es werden KEINE Programme ausgewählt!)

Die erstellte Anforderungsdatei (z.B. „NET_39-76592279_Bosse_tools_10.txt“) senden Sie an lizenz@bosse-engineering.com, daraufhin erhalten Sie die aktuelle Netzwerk-Serverdatei mit Ihren bereits vorhandenen Lizenzen.

Die Netzwerk-Serverdatei muss dann autorisiert werden, siehe auch **Bosse_tools 10 - Netzwerk-Lizenz - Autorisierung.pdf** ab Punkt 1.2