

1 **Bosse_tools 10 – Netzwerk-Lizenz, Autorisierung**

Mit Hilfe von Netzwerk-Lizenzen kann eine Lizenz von mehreren Rechnern verwendet werden. Es muss eine Netzwerk-Lizenzdatei (**Netzwerk-Serverdatei**) auf einem vorher festgelegten Pfad vorhanden sein, und die **Rechner müssen autorisiert** sein, Lizenzen aus der Netzwerk-Serverdatei zu beziehen. Beim Ausleihen einer Lizenz wird geprüft, ob diese verfügbar ist oder bereits durch einen anderen Rechner verwendet wird.

Zeitbeschränkte Netzwerk-Serverdatei:

Es besteht die Möglichkeit, eine vorhandene Netzwerk-Serverdatei, für eine vorgegebene Laufzeit um weitere Lizenzen verschiedener Programme zu erweitern.

1.1 **Lizenzanforderung**

Mit dem Programm „**Lizenzanforderung**“ kann eine vorhandene Netzwerk-Serverdatei mit zusätzlichen Lizenzen erweitert werden oder es kann eine Anforderung für eine neue Netzwerk-Serverdatei erstellt werden. Starten Sie das Programm mit der Eingabe von „**jbl**“ in der Eingabeaufforderung und entnehmen Sie weitere Informationen der Online-Hilfe.

z.B. .../Bosse_tools 10/Lizenz/NET/NET-Anforderung-Lizenzdatei/ **NET_66-47323215_Bosse_tools_10.txt**

Senden sie die erstellte Lizenzanforderungsdatei per Email an lizenz@bosse-engineering.com. Daraufhin erhalten Sie die notwendige Netzwerk-Serverdatei, diese muss in dem Speicherort abgelegt werden, der bei der Anforderung festgelegt worden ist.

z.B. s:/Bosse_tools/Netzwerklicenz/NET_Bosse_tools_10.liz

1.2 **Autorisierung, erstellen der Anforderungsdatei**

Mit dem Programm „**Netzwerk-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ können Sie eine Anforderungsdatei für die Autorisierung Ihres Rechners erzeugen, starten Sie das Programm mit „**jblan**“ in der Eingabeaufforderung und entnehmen Sie weitere Informationen der Online-Hilfe.

.../Bosse_tools 10/Lizenz/NET/[PC-Name]/NET-Anforderung-Autorisierung/
NET_Bosse_tools_10_Anforderung-Autorisierung.txt

1.3 **Autorisierungsdatei**

1.3.1 **Erstautorisierung**

Wenn noch kein Rechner in Ihrem Netzwerk autorisiert ist, die Netzwerk-Serverdatei zu nutzen, dann senden Sie die Anforderungsdatei per Email an lizenz@bosse-engineering.com. Daraufhin erhalten Sie die notwendige Autorisierungsdatei.

NET_Bosse_tools_10_Autorisierung.txt

1.3.2 **Autorisierung weiterer Rechner**

Wenn in Ihrem Netzwerk bereits ein Rechner A autorisiert ist die Netzwerk-Serverdatei zu nutzen, dann speichern Sie die Anforderungsdatei in einem Verzeichnis, wo vom Rechner A darauf zugegriffen werden kann.

z.B. s:/Zwischenablage/ **NET_Bosse_tools_10_Anforderung-Autorisierung.txt**

Auf dem Rechner A wird das Programm „**Netzwerk-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ mit „**jblan**“ in der Eingabeaufforderung gestartet und es wird die Anforderungsdatei ausgewählt: es wird die Autorisierungsdatei in einem Datums-Unterverzeichnis erstellt.

z.B. . s:/Zwischenablage/161018/**NET_Bosse_tools_10_Autorisierung.txt**

1.4 **Autorisierung**

Speichern Sie die Autorisierungsdatei in folgendes Verzeichnis:

.../Bosse_tools 10/Lizenz/NET/[PC-Name]/NET-Autorisierung/**NET_Bosse_tools_10_Autorisierung.txt**

Es wird das Programm „**Netzwerk-Lizenzen: Autorisierung, weitere Rechner**“ mit „**jblan**“ in der Eingabeaufforderung gestartet und die Autorisierung kann abgeschlossen werden.